

Nome	Ingresso	Uscita	Descrizione
Utenti()	-	-	Costruttore della classe
setDBpnt()	(pnt)	-	Imposto il puntatore al database
insertUtente()	(dati)	(status)	Inserimento di un nuovo utente nel database
removeUtente()	(id)	(status)	Cancellazione di un utente in base al suo id
getUtenti()	-	(lista utenti)	Carica la lista di tutti gli utenti
getTotUtenti()	-	(numero)	Restituisce il numero di utenti trovati
editUtente()	(id, dati)	(status)	Modifica un utente
verificaLogin()	(nick, pass)	(status)	Verifica i dati per il login
saveSessione()	(nick)	-	Salvo in una sessione i dati dell'utente
removeSessione()	-	-	Svuota la sessione dell'utente
loadUtente()	(id)	(status/dati)	Carica l'utente con l'id indicato
workUtente()	(id)	(status)	Imposto con quale utente voglio lavorare. Necessario per gestire gli indirizzi
insertIndirizzo()	(dati)	(status)	Funzione per l'inserimento di un nuovo indirizzo
editIndirizzo()	(id, dati)	(status)	Modifica un indirizzo
removeIndirizzo()	(id)	(status)	Funzione per la rimozione di un indirizzo
selectIndirizzo()	(id)	(status)	Imposta nel profilo l'indirizzo a cui spedire i prodotti
getIndirizzi()	-	(status)	Carico la lista di tutti gli indirizzi dell'utente selezionato
getTotIndirizzi()	-	(numero)	Restituisce il numero di indirizzi trovati
loadIndirizzo()	(id)	(status/dati)	Carica un indirizzo dell'utente indicato
existUtente()	(id)	(status)	Verifico se l'utente indicato esiste nel database
existIndirizzo()	(id)	(status)	Verifico se l'indirizzo indicato esiste nel database
pulisciIndirizzo()	(indirizzo)	(indirizzo)	Pulisce i dati dell'indirizzo
pulisciUtente()	(utente)	(utente)	Pulisce i dati dell'utente
getSessionUserID()	-	(id)	Restituisce l'id dell'utente memorizzato nella sessione
getSessionUserName() ()	-	(nome)	Restituisce l'user-name dell'utente memorizzato nella sessione
setAdmin()	(id)	(status)	Imposta l'utente come un'amministratore
unsetAdmin()	(id)	(status)	Rimuove l'utente dell'incarico di amministratore